

CONNEXION A NOTRE SITE FTP

Nous avons mis à votre disposition un serveur FTP sur lequel vous pouvez déposer des fichiers par le biais d'un client FTP.

Si vous ne disposez pas d'un tel logiciel, vous pouvez télécharger le client FTP gratuit FileZilla en utilisant le lien mis à votre disposition sur notre site :

<http://www.snasolar.com/liens/liens-utiles/>

Ce logiciel est disponible pour Windows, Mac ou Linux.

1 • Paramètres de connexion FTP à utiliser

Hôte : ftp.snasolarftp.com


Identifiant : votre code client à 6 chiffres.

Mot de passe : il vous est communiqué par SNA suite à l'ouverture de votre compte FTP.


2 • Configuration du logiciel FileZilla

Après avoir installé le logiciel sur votre poste, exécutez-le et suivez les étapes suivantes pour le configurer :

* Cliquer sur le bouton « Gestionnaire de sites » en haut à gauche de l'application :



* Cliquer sur le bouton « Nouveau Site » :



* A la place de « Nouveau Site », taper comme nom de site «SNASOLAR» :



2 • Configuration du logiciel FileZilla (suite)

* Dans l'onglet «Général», taper en nom d'hôte ftp.snasolarftp.com :

Général Avancé Paramètres de transfert Jeu de caractères

Hôte :

* Dans la zone «Chiffrement», sélectionner «Connexion FTP simple (non sécurisée)»

Chiffrement :

* Dans la zone «Type d'authentification», sélectionner «Normale» :

Type d'authentification :

* Saisissez votre identifiant et votre mot de passe :


Identifiant :

Mot de passe :

* Saisissez un commentaire pour mémoire :

Commentaires :


* Cliquer sur le bouton «OK» pour fermer la fenêtre.



3 • Utilisation du logiciel FileZilla pour le transfert des fichiers

3.1 • Etablissement de la connexion à notre serveur FTP


* Cliquer sur le bouton « Gestionnaire de sites » en haut à gauche de l'application :



* Double-cliquer sur la ligne «SNASOLAR» (site paramétré au paragraphe 2) :




* La fenêtre du client FTP FileZilla se décompose en différentes zones correspondant aux différentes étapes permettant de transférer les fichiers :



3 • Utilisation du logiciel FileZilla pour le transfert des fichiers (suite)

3.2 • Transfert de vos fichiers vers notre serveur FTP

* Attendez que le message «Contenu du dossier affiché avec succès» s'affiche dans la fenêtre de suivi de la connexion FTP :



- * Dans la ZONE 2 (machine locale), localiser les fichiers à transférer vers le serveur SNA
- * Depuis la ZONE 2, les faire glisser à l'aide de la souris vers la ZONE 3 (serveur SNA)
- * Dans la ZONE 4, vous pouvez suivre l'évolution du transfert.

Ne pas oublier de faire parvenir un mail à votre contact SNA solar, lorsque les éléments sont à notre disposition sur le site FTP.